


Schnellstart-Anleitung


1.0	Mein Transoft-Portal	2
2.0	Abo-Lizenz installieren	3-4
	2.1 Installation auf der Workstation	3
	2.2 Installation für Multi-User oder Bereitstellung	3-4
3.0	User für nutzerbezogene Abo-Lizenzen (USL) verwalten	4-5
	3.1 Admin registrieren	4
	3.2 USL-Lizenz zuweisen	4
	3.3 USL-Lizenz neu zuweisen	5
	3.4 Weitere Neuzuweisungen anfordern	5
4.0	User für teambezogene Abo-Lizenzen (TSL) verwalten	5
	4.1 TSL-Lizenz zuweisen	5
	4.2 TSL-Lizenz verwenden	5
5.0	Transoft-Produkt starten	6
	5.1 Transoft-Produkt manuell starten	6
	5.1.1 In AutoCAD/BricsCAD/ZWCAD	6
	5.1.2 In MicroStation	6
6.0	Software aktualisieren	6
	6.1 Produkt-Updates herunterladen	6
	6.2 Updates für Bibliothek/Inhalte herunterladen	6

1.0 Mein Transoft-Portal

Standardmäßig werden die Admin-Berechtigungen der/den Person(en) zugewiesen, die in unserer Datenbank als Liefer- oder primärer Wartungskontakt aufgeführt sind. Nach ihrer Registrierung in [Mein Transoft-Portal](#) (siehe Abschnitt 3.1) können Admins weitere Administratoren hinzufügen und/oder bestehende bearbeiten.




Nutzer mit Admin-Berechtigungen können über [Mein Transoft-Portal](#) unseren technischen Support anfordern und Produktdokumentationen abrufen. Admins und User mit Download-Rechten können [Mein Transoft-Portal](#) zudem zum Download von Installationsdateien nutzen.



Hinweis: Diese Ansicht in [Mein Transoft-Portal](#) ist nur für User mit Admin-Berechtigungen verfügbar.

2.0 Abo-Lizenz installieren



2.1 Installation auf der Workstation

1. Melden Sie sich bei [Mein Transoft-Portal](#) an.
2. Laden Sie die komprimierte Installationsdatei auf die Workstation herunter, auf der Sie das Transoft-Produkt installieren möchten.
3. Wählen Sie die komprimierte Datei mit der rechten Maustaste aus, klicken Sie auf **Alle extrahieren** und dekomprimieren Sie die Datei.
4. Melden Sie sich mit einem Konto mit Admin-Berechtigungen auf der Workstation an.
5. Führen Sie die Datei **Setup.exe** aus.
6. Wählen Sie **Workstation einrichten** und klicken Sie auf **Installieren**.
7. Geben Sie Ihre Lizenznummer und Ihren CD-Schlüssel in die entsprechenden Felder ein. Beide finden Sie in [Mein Transoft-Portal](#) unter „Produkte herunterladen“.
8. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Installationsvorgang abzuschließen.
9. Starten Sie das Transoft-Produkt (siehe Abschnitt 5.0: Transoft-Produkt starten).
10. Bei Inbetriebnahme des Produkts müssen User ihre E-Mail-Adresse und das Passwort für [Mein Transoft-Portal](#) in die entsprechenden Felder eingeben.

2.2 Installation für Multi-User oder Bereitstellung

So richten Sie den Server ein:

1. Melden Sie sich bei [Mein Transoft-Portal](#) an.
2. Laden Sie die komprimierte Installationsdatei auf die Workstation herunter, auf der Sie das Transoft-Produkt installieren möchten.
3. Wählen Sie die komprimierte Datei mit der rechten Maustaste aus, klicken Sie auf **Alle extrahieren** und dekomprimieren Sie die Datei.
4. Melden Sie sich mit einem Konto mit Admin-Berechtigungen auf der Workstation an.
5. Führen Sie die Datei **Setup.exe** aus.
6. Wählen Sie **Server einrichten** und klicken Sie auf **Installieren**.
7. Geben Sie Ihre Lizenznummer und Ihren CD-Schlüssel in die entsprechenden Felder ein. Beide finden Sie in [Mein Transoft-Portal](#) unter „Produkte herunterladen“.
8. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Installationsvorgang abzuschließen.
9. (Optional) Erstellen Sie den Data Sharing Service sowie die MSI-Installationsprogramme zur Bereitstellung der Workstation.


Hinweis: Im Rahmen der Installation können sämtliche Serverkomponenten nach Bedarf auf verschiedenen Servern installiert werden. In der mit der Software gelieferten Hilfedatei finden Sie weitere Informationen zur Bereitstellung und Konfiguration der Workstation.

So richten Sie die Workstation ein:

1. Melden Sie sich mit einem Konto mit Admin-Berechtigungen auf der Workstation an.
2. Rufen Sie den freigegebenen Produktordner auf dem Netzwerkserver auf.
3. Öffnen Sie den Ordner Workstation und führen Sie die Datei **SetupWorkstation.exe** aus.
4. Bestätigen Sie den Installationsort auf dem nun angezeigten Bildschirm.
5. Folgen Sie den weiteren Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Installationsvorgang abzuschließen.
6. Starten Sie das Transoft-Produkt (siehe Abschnitt 5.0: Transoft-Produkt starten).
7. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 6 auf jeder Workstation, auf der Sie das Transoft-Produkt installieren möchten.

Hinweis: Optional können Sie das Transoft-Produkt mithilfe des während der Serverinstallation erstellten Installationsprogramms **SetupWorkstationSilent.exe** bzw. **SetupWorkstationSilent.MSI** auf den Workstations installieren. Weitere Informationen finden Sie in der Datei Readme.txt, die sich in der heruntergeladenen komprimierten Datei befindet.

3.0 User für nutzerbezogene Abo-Lizenzen (USL) verwalten



3.1 Admins registrieren


Standardmäßig werden die Admin-Berechtigungen der/den Person(en) zugewiesen, die in unserer Datenbank als Liefer- oder primärer Wartungskontakt aufgeführt sind. Nach ihrer Registrierung in [Mein Transoft-Portal](#) können Admins weitere Administratoren hinzufügen und/oder bestehende bearbeiten.

1. Klicken Sie in [Mein Transoft-Portal](#) auf **Admin > Anwender**, geben Sie die erforderlichen User-Informationen ein und definieren Sie die Rolle des gewünschten Users im Feld **Anwender hinzufügen** als **Admin**.
2. Klicken Sie auf **Bestätigen**, um der hinzugefügten Person eine E-Mail mit einer entsprechenden Einladung zukommen zu lassen.
3. (Optional) Klicken Sie im Bereich **Anwender verwalten** auf **Rollen hinzufügen/entfernen**, um die Rolle eines Users bei Bedarf zu bearbeiten.

3.2 USL-Lizenz zuweisen

Für die Dauer der Abolauzeit wird jedem User eine nutzerbezogene Lizenz (USL) zugewiesen.


1. Wählen Sie in [Mein Transoft-Portal](#) unter **Admin > Lizenzen** die gewünschte Lizenz aus.
2. Klicken Sie im Bereich **User-Abos verwalten** auf die Registerkarte **Zuweisen**, um dem gewünschten User eine Abo-Lizenz per E-Mail zukommen oder ihn den Zugriff über einen Link anfordern zu lassen.



3.3 USL-Lizenz neu zuweisen

Für jede USL-Lizenz ist im Rahmen der Lizenzlaufzeit eine bestimmte Anzahl von Neuzuweisungen vorgesehen.

1. Wählen Sie in [Mein Transoft-Portal](#) unter **Admin > Lizenzen** die gewünschte Lizenz aus.
2. Klicken Sie im Bereich **User-Abos verwalten** auf die Registerkarte **Neu zuweisen**, um die Lizenz per E-Mail oder über einen Link einem anderen User zuzuweisen.



3.4 Weitere Neuzuweisungen anfordern

Wenn der aktuelle User innerhalb der Lizenzlaufzeit bereits auf die Software zugegriffen hat, wird durch die Neuzuweisung des Abos eine User-Neuzuweisung verbraucht. Wenn Sie ein Abo versehentlich dem falschen User zugewiesen haben, können Sie es kostenlos neu zuweisen, solange noch kein Zugriff auf die Software stattgefunden hat.

Im Rahmen der Verlängerung der Lizenzlaufzeit werden die User-Neuzuweisungen jedes Jahr auf den Status „ungenutzt“ zurückgesetzt. Wenn Sie weitere Neuzuweisungen benötigen, können Sie in [Mein Transoft-Portal](#) im Bereich Lizenzdetails weitere Neuzuweisungen anfordern. Ein Transoft-Mitarbeiter setzt sich daraufhin mit Ihnen in Verbindung.

4.0 User für teambezogene Abo-Lizenzen (TSL) verwalten

4.1 TSL-Lizenz zuweisen

1. Wir empfehlen die Einrichtung von Single Sign-On und User Provisioning, um eine automatische Zuweisung Ihrer User zu [Mein Transoft-Portal](#) zu ermöglichen.
2. Standardmäßig erlaubt TSL eine automatische Registrierung. User mit [Mein Transoft-Portal](#)-Konten können auf die Software zugreifen und werden bei der ersten Nutzung ohne zusätzliche Schritte registriert.
3. Alternativ können Sie auch eine der USL-Zuweisungsoptionen verwenden, um Ihre User für TSL zu registrieren (siehe Abschnitt 3.0).

4.2 TSL-Lizenz verwenden

1. Wenn ein User das Softwareprodukt auf seiner Workstation startet, wird er automatisch mit [Mein Transoft-Portal](#) verbunden. Wenn ein Platz verfügbar ist, hat der User 24 Stunden lang uneingeschränkten Zugriff auf diesen Platz.
2. Nach Ablauf der 24 Stunden verfällt der zugewiesene Platz automatisch, und ein anderer User kann bei Bedarf darauf zugreifen.

5.0 Transoft-Produkt starten

Klicken Sie auf das Desktop-Symbol des jeweiligen Produkts, um das gewünschte Programm automatisch zu starten.



5.1 Transoft-Produkt manuell starten

Hinweis: Die folgenden Informationen gelten ausschließlich für CAD-Produkte. Bestimmte Transoft-Produkte sind nicht mit BricsCAD, ZWCAD bzw. MicroStation kompatibel. Weitere Informationen zur Kompatibilität der Transoft-Produkte mit den verschiedenen CAD-Plattformen finden Sie auf dem [Helpdesk](#) von Transoft Solutions.

5.1.1 In AutoCAD/BricsCAD/ZWCAD:

1. Starten Sie die CAD-Plattform und öffnen Sie eine Zeichnung.
2. Klicken Sie auf **Werkzeuge/Bearbeiten > Anwendung laden**.
3. Navigieren Sie zum Programmordner des Transoft-Produkts.
4. Wählen und laden Sie die entsprechende .arx/.brx/.zrx-Datei für Ihre Version der CAD-Plattform.
5. Sobald das Programm geladen ist, können Sie über die Symbolleiste auf alle Befehle zugreifen.

5.1.2 In MicroStation:

1. Starten Sie MicroStation und öffnen Sie einen Entwurf.
2. Klicken Sie im Hauptmenü von MicroStation auf **Dienstprogramme > MDL-Anwendungen > Durchsuchen**.
3. Navigieren Sie zum Programmordner des Transoft-Produkts.
4. Wählen Sie die entsprechende .ma-Datei für Ihre Version von MicroStation und klicken Sie auf OK.
5. Sobald das Programm geladen ist, können Sie über die Symbolleiste auf alle Befehle zugreifen.

6.0 Software aktualisieren

Transoft veröffentlicht regelmäßige Produktoptimierungen mit neuen Funktionen, Erweiterungen, Fehlerbehebungen und Sicherheitsupdates. Indem Sie die Benachrichtigungen in Ihrem Programm aktivieren, erhalten Sie aktuelle Informationen zu den neuesten verfügbaren Updates.

6.1 Produkt-Updates herunterladen

1. Gehen Sie in [Mein Transoft-Portal](#) zu **Startseite > Produkte herunterladen**.
2. Klicken Sie neben dem zu installierenden Update auf die Schaltfläche **Download > Download**.

6.2 Updates für Bibliothek/Inhalte herunterladen

1. Gehen Sie in [Mein Transoft-Portal](#) zu **Startseite > Produkte herunterladen**.
2. Klicken Sie neben dem zu installierenden Update auf die Schaltfläche **Bibliothek-Update herunterladen > Download**.